

image relais.png

image relais.png

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung

Kameras Ausführbare Geräte Ausgangssignale

✓ Speichern

✗ Abbrechen

Name *

GG Open

Bereich *

Zone 1

Ausführbare Gerät *

http://192.168.1.19

Kommandos	Informationen
FF0100	Relais 1 Befehl zum Ausschalten (ASCII Kodierung)
FF0101	Relais 1 Befehl zum Einschalten (ASCII Kodierung)
FF0200	Relais 2 Befehl zum Ausschalten (ASCII Kodierung)
FF0201	Relais 2 Befehl zum Einschalten (ASCII Kodierung)
FF0300	Relais 3 Befehl zum Ausschalten (ASCII Kodierung)
FF0301	Relais 3 Befehl zum Einschalten (ASCII Kodierung)
FF0400	Relais 4 Befehl zum Ausschalten (ASCII Kodierung)
FF0401	Relais 4 Befehl zum Einschalten (ASCII Kodierung)
FFE000	Alle Relais Befehl zum Ausschalten (ASCII Kodierung)
FFE003	Alle Relais Befehl zum Einschalten (ASCII Kodierung)

Hochrangiger Befehl ⓘ

FF0101

Befehl auf niedriger Ebene ⓘ

FF0100

Impulszeit, ms

0

Bedingung ⓘ


capacity <= count

Größe dieser Vorschau: 800 × 491 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 196 Pixel | 1.165 × 715 Pixel.
[Originaldatei](#) (1.165 × 715 Pixel, Dateigröße: 55 KB, MIME-Typ: image/png)

image_relais

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:12, 21. Jan. 20		1.165 × 715 (55 KB)	ahler	Diskussion Beiträge

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

image relais.png

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- [People Counter Dashboard](#)
- [People Counter Dashboard/en](#)