

image relais.png

## image relais.png

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung

Kameras

Ausführbare Geräte

Ausgangssignale

✓ Speichern

✗ Abbrechen

Name \*

GG Open

Bereich \*

Zone 1

Ausführbare Gerät \*

http://192.168.1.19

Hochrangiger Befehl ⓘ

FF0101

Befehl auf niedriger Ebene ⓘ

FF0100

Impulszeit, ms

0

Bedingung ⓘ

capacity <= count


Kommandos	Informationen
FF0100	Relais 1 Befehl zum Ausschalten (ASCII Kodierung)
FF0101	Relais 1 Befehl zum Einschalten (ASCII Kodierung)
FF0200	Relais 2 Befehl zum Ausschalten (ASCII Kodierung)
FF0201	Relais 2 Befehl zum Einschalten (ASCII Kodierung)
FF0300	Relais 3 Befehl zum Ausschalten (ASCII Kodierung)
FF0301	Relais 3 Befehl zum Einschalten (ASCII Kodierung)
FF0400	Relais 4 Befehl zum Ausschalten (ASCII Kodierung)
FF0401	Relais 4 Befehl zum Einschalten (ASCII Kodierung)
FFE000	Alle Relais Befehl zum Ausschalten (ASCII Kodierung)
FFE003	Alle Relais Befehl zum Einschalten (ASCII Kodierung)

Größe dieser Vorschau: 800 × 491 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 196 Pixel | 1.165 × 715 Pixel.  
[Originaldatei](#) (1.165 × 715 Pixel, Dateigröße: 55 KB, MIME-Typ: image/png)

image\_relais

## Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:12, 21. Jan. 20		1.165 × 715 (55 KB)	ahler	<a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a>

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

---

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- [People Counter Dashboard](#)
- [People Counter Dashboard/en](#)